

Wie richtest du deine Mails in externen Tools ein?

Wenn du bzw. dein Kunde E-Mails lieber mit externen Tools wie Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird empfangen und verwalten möchte, sind zwei Einstellungen erforderlich:

1. Servereinstellungen für eingehende E-Mails (Hier kannst du zwischen POP3 und IMAP wählen)
2. Servereinstellungen für ausgehende E-Mails (Hier sind die Daten für SMTP erforderlich)

Eingehende E-Mails:

Für das Empfangen von E-Mails stehen die gebräuchlichsten zwei Protokolle zur Verfügung: POP3 und IMAP.

POP3

POP3 sendet die originale E-Mail an das Gerät, mit dem du als Erstes die E-Mail vom Server abrufst. Auf dem Server ist diese dann nicht mehr verfügbar und kann auch von anderen Geräten nicht mehr abgerufen werden.

Server:

- mail.sitehub.io

Port:

- 995 mit aktiviertem SSL
- 110 mit deaktiviertem SSL

Hinweis: Hierbei kommt es darauf an, ob SSL aktiviert ist, oder nicht.

Benutzername: Die angelegte E-Mail-Adresse

Passwort: Das für diese E-Mail-Adresse hinterlegte Passwort

IMAP

Da von immer mehr Geräten auf E-Mail-Konten gleichzeitig zugegriffen wird, ist IMAP das favorisierte Protokoll. Hier bleibt das Original der E-Mail auf dem Server und abrufende Geräte erhalten eine Kopie.

- mail.sitehub.io

Port:

- 993 mit aktiviertem SSL
- 143 mit deaktiviertem SSL

Hinweis: Hierbei kommt es darauf an, ob SSL aktiviert ist, oder nicht.

Benutzername: Die angelegte E-Mail-Adresse

Passwort: Das für diese E-Mail-Adresse hinterlegte Passwort

Ausgehende E-Mails

Hier findest du die Informationen für ausgehende E-Mails.

SMTP

Server:

- mail.sitehub.io

Port:

- 465 mit aktiviertem SSL
- 25 mit deaktiviertem SSL

Hinweis: Hierbei kommt es darauf an, ob SSL aktiviert ist, oder nicht.

Benutzername: Die angelegte E-Mail-Adresse

Passwort: Das für diese E-Mail-Adresse hinterlegte Passwort